



گروه نرم افزاری آروین رز

نصب و راه اندازی برنامه آروین رز تحت شبکه

مراحل را طبق دستورالعمل انجام دهید در صورت بروز مشکل می توانید با پشتیبانی آروین رز تماس حاصل فرمایید و یا در سایت www.arvin-rose.com در قسمت "ارتباط با آروین رز" سوال خود را ثبت کنید.

تلفن پشتیبانی در (ساعات اداری): 0281-3365231

ارتباط مستقیم با کارشناس فنی: 09127857851 - 09303365231

Support@arvin-rose.com


نصب و راه اندازی برنامه آروین رز تحت شبکه

برای شبکه کردن دو کامپیوتر، شما به سخت افزار شبکه بر روی هر دو سیستم و به مقدار لازم کابل شبکه نیاز دارید. بسیاری از مادربورد های جدید خودشان دارای پورت شبکه هستند اما اگر مادربورد شما دارای سخت افزار شبکه نیست باید کارت شبکه را برای هر دو سیستم و به اندازه فاصله دو کامپیوتر کابل شبکه خریداری کنید. حتما می دانید برای شبکه کردن بیش از دو کامپیوتر احتیاج به سخت افزارهای دیگری مثل سیستم ارتباط مرکزی یا هاب می باشد. کارتهای شبکه را روی سیستم ها نصب کنید. این کارت ها معمولا بلااستفاده از درایورهای خودشان به راحتی نصب می شوند. بعد از نصب کارت شبکه ، حال باید کابل را به کارت های شبکه دو کامپیوتر وصل کنید و هر دو کامپیوتر را روشن نمایید.


برای برقراری ارتباط بین سیستمها نیاز است به هر دو سیستم IP اختصاص دهید.

طریقه IP دادن به سیستم ها:


روی هر دو کامپیوتر به قسمت Connections شبکه سیستم خود رفته و گزینه open network and sharing center کلیک نمایید.




و گزینه Local Area Connections را انتخاب کنید



و سپس در پنجره بعدی گزینه ی Properties را انتخاب نمایید.




در پنجره باز شده بروی گزینه Protocol TCP/Internet کلیک نمایید.




معمولا گزینه Obtain Automatically an IP Address به عنوان پیش فرض انتخاب شده است ، گزینه ip Use The Following Address را انتخاب کنید و در قسمت IP Address ، به دو سیستم در رنج مناسبی IP اختصاص دهید.

به طور مثال : IP 192.168.0.1 را به سیستم سرور و IP 192.168.0.2 را به سیستم کلاینت اختصاص دهید.

در قسمت subnet mask دو سیستم ، IP 255.255.255.0 و در قسمت های default gateway و preferred DNS server سیستم کلاینت ، IP سیستم سرور را قرار دهید.



در مرحله بعد بر روی **my computer** هر دو سیستم کلیک راست نموده و گزینه **properties** را انتخاب کنید.




سپس به قسمت **Computer Name** بروید: هر دو کامپیوتر باید دارای **Workgroup** یکسانی باشند. برای یکسان کردن آنها روی گزینه **Change** کلیک کرده و سپس اسمی را برای **Workgroup** هر دو کامپیوتر وارد نمایید. حتما دقت نمایید که **Computer Name** های هر دو کامپیوتر باید متفاوت باشد و تنها **Workgroup** ها هستند که یکسان اند.

حالا دیگر کار شبکه شدن کامپیوترها تمام شده است هر دو کامپیوتر را برای اطمینان یکبار **Restart** کنید.

برای راه اندازی برنامه آروین رز تحت شبکه لازم است تنظیمات زیر را انجام دهید .


ابتدا باید user name ها و پسورد های هر دو سیستم را یکسان قرار دهید .

سپس باید چک کنید تا firewall دو سیستم خاموش باشد.




در مرحله بعد بر روی my computer هر دو سیستم کلیک راست کرده و گزینه ی manage را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده ابتدا گزینه Local User and Groups را انتخاب کرده.




سپس گزینه users را انتخاب کرده و تمام کاربر ها را بجز کاربر خود سیستم و کاربر ادمین غیر فعال کنید.




در آخر باید یکی از درایوهای سیستم را share کنید ، بدین منظور ابتدا بر روی درایو مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه share with و سپس advanced sharing را انتخاب کنید.


در پنجره باز شده گزینه Advanced Sharing را انتخاب کنید .



سپس ابتدا گزینه ی share this folder را انتخاب کرده و بر روی گزینه permission کلیک کنید.




گزینه add را انتخاب کنید.




بر روی گزینه ... Advanced کلیک کنید.



بر روی گزینه find now کلیک کرده و کاربر Administrator را انتخاب کنید سپس بر روی گزینه ok کلیک کنید.



در قسمت بعدی می بایست دسترسی را برای کاربر full control قرار دهید ، به این منظور ابتدا گزینه Administrator را انتخاب کنید، سپس بر روی گزینه Allow کلیک کنید و همین مراحل را برای کاربر خود سیستم نیز انجام دهید.



حال می بایست ابتدا از داخل cd برنامه microsoft sql server 2000 را بر روی سیستم سرور نصب کرده ، سپس برنامه حسابداری آروین رز دو کاربره و یا سه کاربره را بر روی هر دو سیستم نصب کنید .

به منظور فعال سازی برنامه لازم است کد سیستم اصلی را برای سیستم سرور و کد سیستم وابسته به شبکه را برای سیستم کلاینت در قسمت کد مجوز وارد نمایید .